

MODEL A Player 4 Installation and Setup Guide



The MODEL A Player 4 CD-ROM and the Installation and Setup Guide (this document) have been added as included items.

This document describes the added CD-ROM and explains such matters as how to install and set up the programs included on it. Read this along with the documentation for the machine.

The MODEL A Player 4 CD-ROM

What's MODEL A Player 4?

MODEL A Player 4 is a new version of MODEL A Player, superseding MODEL A Player version 3. It features a user interface that has been redesigned for easier use, as well as a wide variety of newly added functions. It provides support for both an ATC unit and a rotary axis unit, enabling multiple-surface cutting with tool changes made automatically. It is included on the MODEL A Player 4 CD-ROM. We encourage you to use this upgraded version of MODEL A Player.

Main features	MODEL A Player 4	MODEL A Player Ver.3
Partial cutting	Yes	No
Spiral cutting	Yes	No
Contour-line cutting	Yes	Draft cutting only
Continuous cutting with multiple processes	Yes	No
Drilling	Yes	No
Importing IGES files	Yes (surface models)	No
Support for ATC unit	Yes	No
Support for rotary axis unit	Yes	ZCL- 650A/650 only

Included Programs

This CD-ROM contains the following programs.

MODEL A Player 4

This is a program importing three-dimensional data in a format such as DXF or IGES and cutting the shape. It also supports an ATC unit and a rotary axis unit.

Virtual MODEL A

This is a program for importing a tool path created by a program such as MODEL A Player 4 and simulating the results of cutting. This makes it possible to do things like verifying the configuration and estimating the actual cutting time. Virtual MODEL A version 1.5 or earlier cannot be used in combination with MODEL A Player 4. If an old version is already installed, then delete the old version and reinstall the new one from the CD-ROM.

* This CD-ROM does not contain drivers for Windows.

System Requirements

	MODEL A Player 4	Virtual MODEL A
Operating system	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP (Internet Explorer 4.0 or later required)	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Computer	Computer running Windows (Pentium 4 processor or better recommended)	Computer running Windows (Pentium processor or better recommended)
Drive	CD-ROM Drive	CD-ROM Drive
Video system	640 x 480 screen resolution, 256 colors or more (800 x 600 screen resolution or more, 16 bit colors or more, and Open GL-compatible recommended)	640 x 480 screen resolution, 256 colors or more
RAM	1 GB or more recommended	32 MB or more recommended
Free hard-disk space for installation	20 MB	5 MB

Installing and Setting Up the Programs

- 1 Start Windows.**
If you are installing under Windows NT4.0/2000/XP, log on to Windows as a member of the "Administrators" or "Power Users" group.
- 2 Insert the CD-ROM into the drive.**
The setup menu appears automatically.
- 3 Click [Install] for MODEL A Player 4.**
The Setup Window for MODEL A Player 4 appears. Follow the messages to install the program.
- 4 Click [Install] for Virtual MODEL A.**
The Setup Window for Virtual MODEL A appears. Follow the messages to install the program.
- 5 Install the Windows-based driver separately.**
The Windows-based driver is available separately. (It is not included on the CD-ROM). For information about how to install it, refer to the documentation included with the machine.
- 6 Make the settings for MODEL A Player 4: selecting machine model name and the like.**
For information on how to make the settings, refer to the online help for MODEL A Player 4. For information on how to view the online help, see the following section, "Program Documentation."



Notice

If an older version of Virtual MODEL A is already installed, then delete it and follow the steps above to reinstall. Virtual MODEL A version 1.5 or earlier cannot be used in combination with MODEL A Player 4.



Point

The Machine Model Name to Select

If you're using the MDX-650A or the MDX-650, select [MDX-650(A)].

Program Documentation

For information on how to use the MODEL A Player4 and Virtual MODEL A, refer to the manuals in the online help. To view the online help, first install and set up the programs, then follow the steps below.

From the [Start] menu, choose the program you're using, then click [Help].



MODEL A Player 4 インストールガイド



付属品として、MODEL A Player 4 CD-ROM とインストールガイド(本書)が追加になりました。

ここでは、追加になったCD-ROM と収録されているソフトウェアのインストール方法などについて説明しています。本体の説明書と併せてご覧ください。

MODEL A Player 4 CD-ROM について

MODEL A Player 4 とは

「MODEL A Player 4」は、「MODEL A Player Ver.3」の新バージョンです。ユーザーインターフェイスが一新されより使いやすくなったほか、さまざまな新機能が追加されています。ATC ユニットや回転軸ユニットにも対応しており、自動で工具交換しながらの多面切削も可能です。MODEL A Player 4 CD-ROM に収録されています。新しくなった MODEL A Player を是非ともご活用ください。

主な機能	MODEL A Player 4	MODEL A Player Ver.3
部分切削		×
螺旋加工		×
等高線加工		(荒切削のみ)
複数工程の連続加工		×
ドリルによる穴開け		×
IGES インポート	(サーフェス)	×
ATC ユニット対応		×
回転軸ユニット対応		(ZCL-650A/650 のみ)

収録ソフトウェア

このCD-ROM には、以下のソフトウェアが収録されています。

MODEL A Player 4
DXF や IGES などの三次元データを読み込み、その形状を切削するためのソフトです。ATC ユニットや回転軸ユニットにも対応しています。

Virtual MODEL A
MODEL A Player 4 などが生成したツールパスを読み込み、切削結果をシミュレートするソフトです。形状の確認や切削時間の予想などが可能です。
Virtual MODEL A Ver 1.5 以前は、MODEL A Player 4 と組み合わせることはできません。旧バージョンがすでにインストールされている場合は、旧バージョンを削除後、このCD-ROM から再インストールしてください。

* このCD-ROM に Windows ドライバは収録されていません。

必要なシステム構成

	MODEL A Player 4	Virtual MODEL A
基本ソフトウェア	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP(ただし、Internet Explorer 4.0 以上が必要)	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
パソコン本体	Windows が稼働するコンピュータ(Pentium 4 プロセッサ以上を推奨)	Windows が稼働するコンピュータ(Pentium プロセッサ以上を推奨)
ドライブ	CD-ROM ドライブ	CD-ROM ドライブ
ビデオシステム	640 × 480 ドット、256 色以上 (800 × 600 ドット、16 bit 色以上、Open GL アクセラレータボードを推奨)	640 × 480 ドット、256 色以上
メモリ	1 GB 以上を推奨	32 MB 以上を推奨
インストールに必要なハードディスク容量	20 MB	5 MB

インストール操作

- 1 Windows を起動します。
Windows NT4.0/2000/XP の場合は、「管理者」、「Administrators」または「Power Users」グループのメンバーとしてログオンしてください。
- 2 CD-ROM をドライブに挿入します。
自動でインストールメニューが表示されます。
- 3 MODEL A Player 4 の〔インストール〕をクリックします。
MODEL A Player 4 のインストール画面が表示されます。メッセージに従ってインストールを進めてください。
- 4 Virtual MODEL A の〔インストール〕をクリックします。
Virtual MODEL A のインストール画面が表示されます。メッセージに従ってインストールを進めてください。
- 5 Windows ドライバを別途インストールします。
Windows ドライバは別途となっています(このCD-ROM には付属していません)。インストール方法については、本体に付属の説明書を参照してください。
- 6 MODEL A Player 4 の設定を行います(本体の機種名を選択するなどの設定)。
設定方法については、MODEL A Player 4 のオンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプの見方は、次項「ソフトの操作説明書について」をご覧ください。

！ お願い

旧バージョンの Virtual MODEL A がすでにインストールされているときは、これを削除してから、上記のインストール作業を行ってください。Virtual MODEL A Ver 1.5 以前は、MODEL A Player 4 と組み合わせることはできません。

💡 ポイント

選択する機種名について

MDX-650A または MDX-650 をお使いの場合は、〔 MDX-650(A) 〕を選択してください。

ソフトの操作説明書について

MODEL A Player 4 および Virtual MODEL A の詳細な説明書は、オンラインヘルプを参照してください。
オンラインヘルプを表示させるには、ソフトをインストールしたのち次のようにします。

[スタート]メニューからお使いのソフトウェアを選び、[ヘルプ]をクリックします。

